GUIA DA LIÇÃO


Salvando e protegendo seu trabalho

Mantenha versões, verifique um backup e entenda a diferença entre o Salvamento automático e Salvar.

Este guia foi traduzido com IA. Confira as instruções importantes no original em inglês.

Prática de software

Nenhum laser é necessário. Os arquivos nativos fornecidos não têm perfil de máquina e a operação Saída está desativada. As configurações salvas não são uma receita de material.



Uma ilustração do fluxo de arquivos. Verifique o nome de arquivo ativo após cada operação Salvar como.

1. Use os arquivos **Demo** para acompanhar o vídeo. Abra **save-start.lzrproj** e use Salvar como **tag-v1** na sua própria pasta de trabalho.

2. Antes de editar, use Salvar como **tag-v2**. Selecione somente o contorno, desative o bloqueio W/H e defina W como **100 mm**. Salve com Cmd + S ou Ctrl + S.

3. Reabra as duas versões. O contorno tem **80 mm** na v1 e **100 mm** na v2. O furo permanece com **4 mm**.

4. Use Salvar como **tag-v2-backup** no armazenamento de backup. Reabra e verifique, depois volte à tag-v2 de trabalho antes de editar.

Um backup precisa de proteção

A pasta de prática Backup fornecida está na mesma unidade e serve apenas como ensaio. Um backup real precisa de uma unidade separada ou de uma pasta abrangida pelo seu serviço de backup.

PRÁTICA INDEPENDENTE

Prática independente

Use a pasta **Practice**. Mantenha as respostas fornecidas intactas e salve suas tentativas na sua própria pasta de trabalho.

1. Abra **practice-start.lzrproj** e use Salvar como **practice-v1**. Use Salvar como **practice-v2** antes de editar.

2. Selecione somente o contorno, desbloqueie W/H e defina W como **110 mm**. Salve e reabra as duas versões. A v1 permanece com 80 mm de largura; a v2 tem 110 mm. A altura permanece em 30 mm e o furo permanece com 4 mm.

3. Use Salvar como **practice-v2-backup** no local de backup. Reabra e inspecione, depois reabra a sua practice-v2 de trabalho.

4. Importe **practice-arrow.svg** e posicione-a dentro da tag. Use Salvar como **practice-checkpoint**, reabra e inspecione a seta.

☐ Verifique o nome de arquivo ativo antes de Salvar. O asterisco indica alterações não salvas.

☐ Compare sua tentativa com as respostas fornecidas para a versão, o backup e o ponto de verificação.

Qual arquivo o comando Salvar atualizaria agora?

Onde seu backup protegido está armazenado?

A resposta fornecida da seta usa X 150 mm e a coordenada Y exibida de 232 mm na âncora superior esquerda. O posicionamento é um exemplo para comparação.

SALVAMENTO AUTOMÁTICO E VERIFICAÇÕES DAS RESPOSTAS

Salvamento automático e verificações das respostas

Salvar atualiza o projeto ativo
Salvar como torna a nova cópia ativa. Volte à sua cópia de trabalho depois de verificar um backup.

Salvamento automático é uma cópia separada para recuperação
Verifique Geral em Preferências e seu intervalo em segundos. O vídeo mostra 120 segundos sem alterá-lo. As edições feitas após o instantâneo mais recente podem estar ausentes.

Se a recuperação for oferecida
Escolha o projeto correto, selecione Restaurar, inspecione o trabalho recuperado e use Salvar como para criar uma versão recuperada separada. Não provoque intencionalmente uma falha do aplicativo para este exercício.

Compare os arquivos fornecidos

Em **Demo**, compare tag-v1.lzrproj, tag-v2.lzrproj e tag-v2-backup.lzrproj. O arquivo tag-recovered.lzrproj salvo contém a estrela recuperada; star.svg é a arte importada. Estes são projetos de comparação, não arquivos de recuperação.

Em **Practice**, compare practice-v1.lzrproj, practice-v2.lzrproj, practice-v2-backup.lzrproj e practice-checkpoint.lzrproj. O ponto de verificação inclui a seta. Você pode verificar essas versões e pontos de verificação sem provocar uma falha.

> **Inspecione antes de continuar**
>
> Um projeto recuperado ainda pode ter um asterisco porque precisa ser salvo. Verifique o que foi recuperado, salve uma versão separada e continue salvando seu trabalho.

Corresponde à interface demonstrada do Beam Bench 0.2.37. O layout do painel pode ser diferente em versões posteriores.